



Tutoriel de la robe Laura


Niveau débutant



1) Le choix du tissu :

- (entre 2m50 et 3,00m(en 140cm de laize)) Viscose, crêpe, Tencel (un tissu fluide sans élasticité)
- 30 cm de thermocollant
- 2m de biais coton
- 50cm ruban de 4mm de large
- 100cm d'élastique en 1cm de large

2) Découpe tissus selon votre taille



*schéma

reporter les traits rouge sur votre tissu

- il est important de prendre la mesure de votre tour de hanche, diviser cette mesure par 2 et ajouter 15cm.

*Pour moi 130cm de tour de hanches diviser par 2 =65cm +15cm= 80cm
80cm représentent la largeur de notre découpe.

Pour la longueur de notre découpe pour une stature de 1m60 (comme moi) prenez 2,50m de tissus et au-delà de 1m70 prenez 3,00m de tissus .

* pour moi la découpe est donc de 80 cm de large et de 2,50m de long

* la hauteur pour la pose d'élastique est elle aussi à mesurer sur vous, la mesure est à prendre de la base du cou jusqu'au dessus de la taille

3) Préparation de l'ouverture de l'encolure

-Pliez en deux dans le sens de la longueur votre tissu , repasser et marqué le plis, puis épinglé les deux épaisseurs sur toute la zone de la pliure sur une hauteur de 20cm.

- référez vous au schéma, marqué le centre d'une épingle et tracé une droite en perpendiculaire jusqu'à 15cm (mesure pour toutes les tailles)


- la largeur quand à elle varie entre 18cm (pour un taille 36) et 22cm (pour une taille 46) selon votre taille du commerce, référez vous à l'image de gauche en dessous.

- tracer le triangle, puis coupé (image de droite en dessous)



4) créer la parmenture d'encolure

- glisser simplement une feuille blanche sous votre découpe précédente et marquer le contour au stylo
- retirer votre tissu et ajouter 6cm pour la parmenture, vous n'êtes pas obligé de finir par une pointe



5)

- couper la parmenture dans le tissu (attention pliure à contre droit fil, longueur/longueur) et dans le thermocollant



- si comme moi vous n'avez plus assez de largeur de tissu couper votre parmenture papier en deux et ajouter 1cm de valeur de couture.



-coupé et thermocollé votre parmenture.

- avant l'assemblage de votre parmenture qui est donc en 1 ou 2 morceau selon que vous ayez eu assez de largeur de tissu dans votre chute ou non, surjeter ou zigzaguer les bords de votre parmenture comme ci-dessous



- si elle est en 2 partie assembler votre parmenture :



5) assembler la parmenture à l'encolure

- endroit contre endroit venir coudre à 1cm tout le tour au bord de la parmenture d'encolure

couture à 1cm



6) sous-piquer la parmenture d'encolure

- cranter les 4 angles



- rabattre la couture vers la parmenture et faire une piqûre entre 2 et 5mm

- Attention cette couture est en 4 fois, d'angles à angles car vous n'allez pas jusqu'à la pointe, voir l'image ci-dessous pensez bien à faire un point d'arrêt au début et à la fin de ses 4 coutures.



- retourner et repasser votre encolure



7) Faire l'ourlet des bords des deux côtés de votre robe 1cm/1cm, sur les deux longueur



8) Fronce d'épaule : (cette étape peut être facultative si vous avez une petite largeur de robe qui ne retombe pas trop sur vos épaules)



- sur la pliure que nous avons marqué au fer au début de notre découpe nous allons faire une fronce :
* pour moi c'est 31cm sur largeur d'épaule que je veux réduire à 22cm.

* pour faire une fronce :
allonger votre longueur de point au maximum sur votre machine à coudre, ne faites pas de point d'arrêt et faites sortir les fils au début et à la fin de votre couture.

Au final tiré sur vos fils de dessus (qui viennent de la bobine de fil et non de la canette) et froncer jusqu'à la longueur désiré.

- Pour finir et pour stopper votre fronce cousez dessus un ruban de 4 mm de large à la longueur d'épaule désiré (pensez à rentrer le bord de vos rubans de chaque côté et les coudre)

pose de ruban sur la fronce



9) Coudre les côtés de la robe

- endroit contre endroit nous allons coudre les côtés de la robe à 2cm du bord, en partant du repère à 25cm du haut au repère à 15cm du bas (voir sur le schéma le trait rouge à gauche et à droite)

10) pose du biais pour insérer l'élastique

Ligne pose
d'élastique



coudre de chaque
côté du biais

- coudre le biais sur la ligne d'élastique de chaque côté à 1ou2mm en laissant une ouverture au milieu pour y insérer l'élastique

11) Couper l'élastique à la mesure de votre tour de côtes (au dessus de la taille)

*pour moi 1m, insérer le dans l'ouverture du biais à l'aide d'une épingle à nourrice ou d'un passe lacet puis le coudre à plat l'un sur l'autre en faisant chevaucher l'élastique

12) Il ne vous reste plus qu'à régler la longueur de votre robe devant et dos et de faire votre ourlet 1cm/1cm sur le devant et sur le dos.

Votre robe est terminée n'hésitez pas à m'envoyer vos photos par le lien contact de mon site internet : <http://couture-sch.fr/>

